

Este documento está disponible para ayudarle a configurar diferentes dispositivos, como teléfonos celulares y tabletas Android.

No es posible darle un procedimiento de configuración para cada dispositivo. Es posible que estas instrucciones no se apliquen exactamente a su dispositivo, pero le servirán de guía.

Posibles iconos que representan la conexión inalámbrica (Wi-Fi) :




Android

Aquí está la ruta a seguir para su celular o tableta Android: Paramètres (Ajustes) -> Wi-Fi (o inalámbrica y redes)

1. Ajustes



2. Conexión Wi-Fi : **csbe**

3. Mantenga presionada la red CSBE o el icono , luego aparecerá un pequeño menú con la opción «Oublier ce réseau» ou « Supprimer le réseau » («dejar de recordar» - le permite eliminar la información antigua de esta red).

4. Después, puede volver a conectarse a la red CSBE con un solo clic sobre la red CSBE:

5. A continuación, seleccione :

Méthode EAP : **PEAP**

Authentification Phase (étape) 2 : **MSCHAPV2** (esta opción se encuentra ocasionalmente en las opciones avanzadas).

Certificat CA : **ne pas vérifier ou non défini** (no validar o no definido - además aparecerá un mensaje de color rojo indicando lo siguiente : **Aucun certificat indiqué. Votre connexion ne sera pas privée.** Este mensaje es normal.)

Utilisateur (ou identité) : correo SCOL (**no escriba @scol.qc.ca**). Por ejemplo:


jbedard33

Mot de passe : (contraseña) su número de ficha de estudiante.

Deje los otros espacios vacíos.

6. Si la palabra « Connecté » (conectado)

aparece, es que funciona.



Si aún así funciona :

* Si aún tiene dificultades para conectarse a la red inalámbrica « **csbe** », intente todos estos pasos nuevamente después de reiniciar su Chromebook.

* Si aún así tiene dificultades para conectarse a la red inalámbrica « **csbe** », lo invitamos a comunicarse con el Centro de Asistencia de TI (**servicio en francés**), teléfono 418 2285541, extensión **60000**, para validar su información de conexión